

USO DE CAMISOLÍN DE AISLAMIENTO: CDC, Guías actualizadas de aislamiento 2007

Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION
NATIONAL CENTER FOR INFECTION CONTROL
1600 Clifton Road, NE
Atlanta, GA 30333
www.cdc.gov

Los camisolines usados en las precauciones basadas en la transmisión y en las precauciones estándares, para proteger los brazos y las áreas expuestas de cuerpo y prevenir la contaminación de la ropa con sangre, fluidos corporales y otros materiales potencialmente infecciosos. La necesidad y el tipo de camisolín seleccionado están basados en la naturaleza de la interacción con el paciente, incluyendo el grado de contacto con material infeccioso, además de la sangre. Los camisolines u otro tipo de protección como delantales, son mandatorios por la OSHA (Occupational Safety & Health Administration) los uniformes de trabajo no son considerados una buena protección.

Cuando se aplican las precauciones estándares, el camisolín de aislamiento debe usarse cuando se anticipa contacto con sangre o fluidos del cuerpo. Cuando se utiliza el camisolín en un aislamiento de contacto, (prevenir la transmisión de patógenos infecciosos, no alcanzaría con el uso de las precauciones estándares, ya que el contacto con el medio ambiente requiere el uso del camisolín) el uso de camisolín y guantes anticipado está indicado al ingresar a la habitación.

La rutina de colocarse un camisolín de aislamiento al ingresar a un área de cuidados intensivos, no necesariamente previene la colonización o infección de los pacientes en esas áreas. No es de utilidad su uso rutinario.

El camisolín de aislamiento (CA) se coloca siempre combinado con guantes y con otras medidas cuando están indicadas. El camisolín es la primera medida de barrera que se coloca. El camisolín debe cubrir los brazos, la parte frontal del cuerpo, desde el cuello hasta la mitad de la pierna o más, (ver dibujo) de modo que asegure que cubre todas las áreas expuestas. El CA debe retirarse antes de salir del área de atención del paciente a los efectos de no contaminar el medio ambiente de otras áreas de internación. Debe ser removido de modo tal de no contaminar la ropa o la piel. La parte externa contaminada, debe quedar guardada dentro del resto e camisolín, haciendo un rollo y descartando en el recipiente de residuos o ropa de tela correspondiente.

Comentario

Lic. Stella Maimone

Como vemos, el tipo de camisolín, no es relevante en esta guía. Puede ser de tela de algodón o descartable. Debe ser resistente y cumplir con el objetivo propuesto, limitar que el uniforme y la piel, se contaminen con fluidos corporales.

GOWN

- Fully cover torso from neck to knees, arms to end of wrist, and wrap around the back
- Fasten in back at neck and waist

